

### DOMANDA:

Su un documento di Word (sia in versione 2007 sia 2003), ho un'intera riga di quadretti neri consecutivi che non riesco a togliere.

Ho notato che tale riga compare quando sulla tastiera digito tre asterischi e poi Invio.  
Come fare per eliminarli?

### RISPOSTA:

La riga di quadretti altro non è che un **bordo** che si attiva appunto con tre \* e invio.  
Vi sono anche altri tasti che, se ripetuti in sequenza di tre, disegnano bordi di varie fogge.

Per esempio tre volte i tasti &quot;-&quot;, oppure &quot;\_&quot;, oppure &quot;#&quot;,  
oppure &quot;=&quot; (i doppi apici non si devono digitare).

Per disattivare i bordi così creati è possibile ricorrere a diverse alternative.

Una di queste consiste nell'annullare l'operazione appena effettuata con il tasto &quot;Annulla cancella&quot;, oppure con la sequenza da tastiera CTRL+z; questa modalità consente di conservare nel testo la sequenza di caratteri battuti.

Oppure selezionare con il mouse il bordo creato (ci si posiziona davanti a sinistra e si clicca) e poi cancellarlo con il tasto &quot;Canc&quot;.

Per ultimo, posizionare il cursore sulla riga immediatamente sopra al bordo, quindi eliminarlo scegliendo &quot;Nessun bordo&quot; dalla barra &quot;Home&quot;, gruppo &quot;Bordi&quot; (versione di Word 2007) oppure &quot;Bordo/Nessuno&quot; dal menu &quot;Formato&quot;, &quot;Bordi e sfondo&quot; (versioni precedenti).

## **Bordi da sequenza caratteri**

Scritto da Paolo Ardizzoni

Venerdì 27 Giugno 2008 01:00 -

---

Ambedue queste ultime modalità cancellano però anche la sequenza di caratteri digitata, per contro possono essere eseguite in un secondo tempo.

---

Sistema operativo: WIN32 Applicazioni: Word 97, Word 2000, Word 2002/XP, Word 2003, Word 2007